FreeEngineerNework
http://www.fenet.jp

copy tftp flash

…tftpサーバからflashメモリへコピーする

［コピーティーエフティーピーフラッシュ］

＜利用方法＞

tftpサーバのIOSイメージをflashメモリへコピーする

＜実行例＞

```
Router#copy tftp flash
Address or name of remote host []? 10.10.1.1
Source filename []? c2600-j1s3-mz.122-15.T13.bin
Destination filename [c2600-j1s3-mz.122-15.T13.bin]?
Accessing tftp://10.10.1.1/c2600-j1s3-mz.122-15.T13.bin...
Erase flash: before copying? [confirm]
Erasing the flash filesystem will remove all files! Continue? [confirm]
Erasing device... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ee ...erased
Erase of flash: complete
Loading c2600-j1s3-mz.122-15.T13.bin from 10.10.1.1 (via Ethernet0/0): !!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 15182972/30365696 bytes]

Verifying checksum...  OK (0xC383)
15182972 bytes copied in 149.441 secs (101899 bytes/sec)
Router#
```

＜補足＞

IOSのバージョンアップで使用する。TFTPサーバであるPCからルータへIOSをコピーする方法。実行例をみてもわかる通り、まずルータのIOSを消去して、その後にコピーするやり方が基本。デフォルトで自動的に消去してくれる。eが消去中の表示で！がコピー中の表示である。

無断複製禁止
ⒸFree Engineer Network.,All Rights Reserved.